

DIFFICOLTÀ



facile media

TEMPO DI REALIZZAZIONE

indicazione approssimativa



4 ore

## Appendino Fantasia con Trasferimento Materico

SCHEDA PROGETTO



Esempio di realizzazione finale

- Appendino in legno
- Colori Acrilici Decoro: 52 verde bosco
- Colore Acrilico Prezioso: 01 oro, 02 oro ducato, 05 rosso metal.
- Fondo Fantasy (Fondo Gesso Decoria)
- Gommalacca Chiara
- Lacca Scurente
- Vernice Finale Lucida all'acqua
- Pennelli vari formato ( piatto n.14, tondo n.10)
- Pennellina sintetica (3 cm)
- Pennello da stencil (n. 8) o pennellina naturale media a setole dure
- Forbici e tronchesine
- Spatola
- Carta assorbente da cucina
- Piattini di plastica
- Guanti in lattice
- Alcool denaturato
- Fiori finti in tessuto o plastica natalizi, stella di natale
- Farina che si utilizza in cucina
- Colino con trama sottile

ELENCO PRODOTTI UTILIZZATI



1



STEP 1

Procuratevi dei fiori finti di plastica e staccate dal gambo i fiori e foglie, mentre per i gambi se presentano il filo di ferro all'interno utilizzate delle tronchesine. Posizionateli sull'appendino per simulare una composizione.

2



STEP 2

Per realizzare il trasferimento materico, utilizzate il Fondo Fantasy (Fondo Gesso Decoria), grazie alla particolare formulazione ha una elasticità e densità che si presta ad applicazioni materiche. Essendo denso e compatto, mescolatelo molto bene in un piattino, fino a quando non diventa cremoso e uniforme, aspettate che si addensi all'aria per ottenere un effetto a rilievo. Per alti spessori, o per applicazioni in verticale, fate asciugare maggiormente il prodotto.

3



STEP 3

Utilizzando la spatola stendete uno strato abbondante di Fondo Fantasy creando un fondo mosso dallo spessore irregolare ( dai 2 ai 8 mm circa).

4



STEP 4

Servendovi di un pennello rifinite ganci e bordo, se necessario diluite con acqua il Fondo Fantasy per stenderlo con più facilità.

5



STEP 5

Utilizzando un colino, che vi servirà come setaccio per eliminare eventuali grumi, ricoprite in modo omogeneo con abbondante farina tutto l'appendino. Prestate attenzione che il tutto ne sia ben ricoperto, controllando in controluce, per una giusta riuscita dell'effetto 3D. Ciò servirà ad isolare il Fondo Fantasy, importante passaggio che vi permetterà di creare il trasferimento materico.


6



STEP 6

Per trasferire la forma del fiore, basta appoggiarlo sul fondo isolato dalla farina e schiacciare con le dita o eventualmente aiutarvi con un pennello premendo sui vari petali, avendo cura di pressare una sola volta, per evitare di imprimere una forma confusa. Allo stesso modo, premete sul retro del fiore per realizzare il centro. Togliete il soggetto in plastica, che avrà lasciato un'impronta precisa sul fondo.

7



STEP 7

**A** Procedete, imprimendo le foglie e creando a piacimento la vostra composizione, sfregando sui vari particolari, ricalcandone le forme ed i bordi.  
**B** Imprimete anche i gambi e lasciate asciugare per circa 24 ore. Il tempo di asciugatura può essere influenzato dal tipo di supporto e dallo spessore del prodotto. Utilizzando il phon per accelerare l'asciugatura si otterrà un effetto crepe, ad effetto screpolante a rilievo.

8



STEP 8

Lavate subito con acqua, in modo accurato i vari fiori e foglie finte, altrimenti metteteli a bagno in una ciotolina, per evitare che il Fondo Fantasy indurisca, in modo da poterli riutilizzare.

9



STEP 9

Una volta che sarà completamente asciutto, utilizzando un pennello da stencil, oppure un pennello a setole rigide, spolverate via tutto l'eccesso di farina. Il fondo risulterà ruvido e poroso, ciò è dato dall'utilizzo della farina.

10



STEP 10

Rifinite il retro dell'appendino con una mano di Fondo Fantasy se necessario diluitelo aggiungendo dell'acqua per una stesura più facilitata.

11



STEP 11

Cospargete nuovamente con la farina, facendo asciugare e poi spolverate via l'eccesso utilizzando un pennello a setole rigide.

12



STEP 12

Mettete in un piattino oro ducato e rosso metallizzato utilizzate l'oro ducato necessario per la decorazione di base dei petali del fiore, poiché il fondo è poroso diluitlo con acqua in modo da sfumare più facilmente.

13



STEP 13

Sfumate creando le ombreggiature dei petali utilizzando il rosso metallizzato, se necessario diluitelo con un pò d'acqua.

14



STEP 14

Mescolate all'oro un po' di verde bosco per ottenere un verde metallizzato, con cui colorare le foglie, utilizzando l'oro per i punti luce. Dipingete sempre con l'oro anche il centro del fiore.

15



STEP 15

Lasciate asciugare e proteggete tutto il lavoro con 1 mano abbondante di Vernice Finale Lucida, anche sul retro.

16



STEP 16

Stendete una mano di vernice finale anche sul retro, e lasciate asciugare.

17



STEP 17

Lasciate asciugare e antichizzate con una leggera patina l'appendino strofinando con un panno carta un leggero strato di Lacca Scurente.

18



STEP 18

Attendete per qualche istante che venga assorbito e sfregate con un panno imbevuto di alcool.

19



STEP 19

Antichizzate anche il retro dell'appendino utilizzando Lacca Scurente e alcool, come fatto in precedenza.

20



STEP 20

Vetificate stendendo più mani di Gommalacca Chiara per rifinire e donare maggior lucentezza al lavoro, facendo risaltare maggiormente i colori acrilici metallizzati.